

Flexboxe

display: flex

<code>display: flex;</code>	  	← På række (default)
<code>flex-direction: column;</code>	  	← På kolonne
<code>flex-wrap: wrap;</code>	  	← Hopper til ny linje når der ikke er plads

display: grid

```
display: grid;  
grid-template-columns: 1fr 1fr 1fr;
```

```
[ 📦 ] [ 📦 ] [ 📦 ] ← Række 1  
[ 📦 ] [ 📦 ] [ 📦 ] ← Række 2
```

```
grid-template-columns: 1fr 2fr;
```

```
[ 📦 ] [ ██████████ ] ← Kolonne 2 er dobbelt så bred  
[ 📦 ] [ ██████████ ]
```

justify-content (main axis)

```
flex-start:  [ 📦 ][ 📦 ][ 📦 ]_____
center:      ____[ 📦 ][ 📦 ][ 📦 ]____
flex-end:    _____[ 📦 ][ 📦 ][ 📦 ]
space-between: [ 📦 ]_____[ 📦 ]_____[ 📦 ]
space-around:  __[ 📦 ]____[ 📦 ]____[ 📦 ]__
space-evenly:  ____[ 📦 ]____[ 📦 ]____[ 📦 ]____
```

align-items (cross axis)

```
stretch:  [ 📦 ]  Container højde = 200px  
          [ 📦 ]  Alle bokse strækkes til 200px  
          [ 📦 ]  
  
center:   [  ]  
          [ 📦 ]  Alle bokse i midten  
          [  ]  
  
flex-start: [ 📦 ]  Alle bokse i toppen  
            [  ]  
            [  ]  
  
flex-end:  [  ]  
            [  ]  
            [ 📦 ]  Alle bokse i bunden
```

flex-direction

```
/* Normal rækkefølge */  
flex-direction: row;  
[1] [2] [3] ← Venstre til højre  
  
flex-direction: row-reverse;  
[3] [2] [1] ← Højre til venstre (spejlvendt!)  
  
flex-direction: column;  
[1] ← Top til bund  
[2]  
[3]  
  
flex-direction: column-reverse;  
[3] ← Bund til top (op-ned vendt!)  
[2]  
[1]
```